

derniere mise a jour le Lundi 28 Janvier 2008

# CONVERSION D'UN FICHER .TS ISSU DE LA TNT OU D'UNE XXXXBOX EN DVD

Contrairement aux idées reçues il n'est pas nécessaire de passer par des étapes longues et complexes de démultiplexage et autres pour convertir un fichier mpeg en DVD:

Un logiciel, issu du monde du pingouin, rendu compatible win et agrémenté d'une interface graphique (gui) fait tres bien le travail en un seul mouvement c'est [DVDStyler](#)

Pour obtenir le logiciel allez a l'adresse suivante:<http://www.dvdstyler.de/>

Cliquez sur downloads.


Sélectionnez "Win 32 binary : DVDStyler-1.6.0\_2-win32u.exe"

Lancez le téléchargement et enregistrez le fichier dans le répertoire de votre choix.

Le fichier d'installation est au format .exe.

Une fois le fichier téléchargé, cliquez sur exécuter.

Ne pas tenir compte d'un éventuel message d'avertissement de securité d'internet Explorer concernant l'éditeur du logiciel.




Cliquez sur exécuter.

Puis sur next dans la fenetre suivante:




Validez le choix du répertoire d'installation du logiciel ( par défaut: c:\Program Files\DVDStyler ):




Cliquez sur Next.

Validez l'implantation du raccourci de l'application dans le menu démarrer:



Cliquez sur Next.

Si vous le désirez, vous pouvez accepter la création d'un raccourci sur le bureau et/ou d'une icone de démarrage rapide:



Cliquez sur Next.


Vérifiez les informations sur l'installation en cours et cliquez sur Install:



Lancez appli en cliquant sur finish:



Allez dans l'onglet Configuration, Commande Paramètres:




Vérifiez les points suivants:

La langue que vous voulez utiliser

Le format vidéo qui doit être: PAL 720\*576

Le format audio qui doit être : AC3

et la durée par défaut d'un chapitre:



fermez l'application pour valider vos choix.

Maintenant nous en sommes au stade de la fin de création d'un fichier mpg comme expliqué a la page [CONVERSION D'UN FICHER .TS ISSU DE LA TNT OU D'UNE XXXXBOX EN DIVX](#)

Lancez l'application.

Vous disposez à la base d'un choix assez limité de fond d'écran pour les menu de votre DVD, **MAIS** vous pouvez en rajouter autant que vous voulez en important des images au format .jpg, jpeg, GIF ou Png dans le répertoire "Backgrounds" de l'application dans program Files.Seule contrainte: ces images doivent avoir un format avoisinant les 728\*576 pixels pour éviter les distorsions.

Pour les boutons c'est malheureusement plus tordu, ça fera plaisir aux programmeurs.....c'est des fichiers .xml

## Comment Créer unDVD avec DVDStyler a partir d'un fichier .mpg


Il vous faut d'abord choisir le fond d'écran du menu de votreDVD en utilisant l'onglet "Fonds" a gauche au milieu dans lequel vous aurez éventuellement mis vos fonds d'écran. faites un double clic sur le fond choisi, il s'affichera dans la zone de travail en bas de la fenetre de DVDStyler et dans la fenêtr principale




Sélectionnez ensuite votre fichier video au format mpeg en cliquant sur l'onglet vertical "Répertoires" en haut sur la gauche.



Vous vous retrouvez face a un explorateur traditionnel où vous allez selectionner le répertoire dans lequel se trouve votre fichier au format .mpg.



Cliquez sur le répertoire contenant votre fichier vidéo et vous le verrez s'afficher dans la fenêtre à droite de l'explorateur. Seuls les fichiers d'un format utilisable par DVDStyler s'affichent.



Faites un cliquer-glisser vers la zone de montage en bas de la fenêtre en déposant votre fichier à droite du menu.




Il vous reste à créer les chapitres.

Faites un clic droit sur le fichier video dans la zone de montage et cliquez sur propriétés.



La définition des chapitres apparaît en heure minute, à vous de la valider ou de la modifier.



Cliquez sur OK.

Reste enfin à placer les boutons de lancement du film et de sélection des chapitres.

Pour placer un bouton sur le fond d'écran cliquez sur l'onglet vertical à gauche "Boutons" puis faites un "cliquer-glisser" avec le bouton choisi.

Pour définir les propriétés d'un bouton, faites un double clic gauche dessus.



NB: Chaque séquence Vidéo déposée dans la bande de montage est considérée comme un titre et pour chaque titre il y a un ou plusieurs chapitres. Tenez en compte pour la hiérarchisation de vos boutons.

**Propriétés**

**Action**

**Lier vers** titreset 1 titre 1 chapitre 1  Lire tout

**Personalisé**

Focus auto auto auto auto

**Aspect**

Label: bouton1

Normal Sur-intensifié Sélectionné

Text colour:

Shadow colour:

Shadow offset x: 2

Shadow offset y: 2

**Taille et position**

x: 182 y: 322

**Hauteur et Largeur par défaut**

**Personalisé** Largeur: 73 Hauteur: 22

Pour un DVD, généralement l'architecture est la suivante:

1 bouton principal lié vers titre 1 Chapitre1

Les autres boutons liés vers les chapitres précédemment définis.

Il ne reste plus qu'à réaliser le DVD. Pour cela cliquez sur l'icone graver ou passez par le Menu Fichiers



Vous avez plusieurs options:

Soit générer les fichiers AUDIO\_TS et VIDEO\_TS a un emplacement que vous aurez choisi

Soit Créer une image ISO du DVD

Soit enfin graver le DVD

Cliquez sur démarrer

Une fenetre de travail s'affiche, il n'y a plus qu'à attendre. Le travail se fait tout seul....